







※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

<input type="checkbox"/> 名前	更新日時	種類	サイズ
<input type="checkbox"/> Support	2025/10/20 10:06	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/>  new_nano-bt	2025/10/20 10:06	アプリケーション	2,562 KB
<input type="checkbox"/>  NANO-BT アップデート (v 3.4.0)		アプリケーション	2,562 KB
<input type="checkbox"/>  診断ソフトダウンロード:		定	1 KB
<input type="checkbox"/>  new_nano-bt		アプリケーション	2,670 KB
<input type="checkbox"/> 		イル	208 KB

new_nano-bt

 SDカードに書き込みできません。(%d)

OK

本体シリアルNO

パスワード

アップデートチェック


アップデート案内

登録内容変更

取扱説明書

終了

1/748 ファイル



※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

①アップデートのアプリケーションが【UPDATE】【old_UPDATE】【new_UPDATE】の3種類あるか確認してください。

※3種類ではない場合もあります。※お使いの機種によってはアプリケーションの名前が違う場合もございます。

<input type="checkbox"/> 名前	更新日時	種類	サイズ
<input type="checkbox"/> folder suzuki_mc	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder suzuki	2025/10/10 19:28	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder Support	2025/10/10 16:59	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder subaru	2025/10/10 19:38	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder Reports	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder mazda	2025/10/10 19:30	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder maserati	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder fiat	2025/10/10 17:59	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder DiagPrintout	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> folder audi	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダー	
<input type="checkbox"/> file pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
<input type="checkbox"/> UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/> old_UPDATE	2025/10/10 18:15	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/> new_UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/> ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB
<input type="checkbox"/> uni2sjis.dat	2025/10/10 16:58	DAT ファイル	128 KB

【UPDATE】
【old_UPDATE】
【new_UPDATE】
3種類ではない場合もあり



機種によっては
アプリケーションの名前が
【UPDATE】
ではなく
【機種名】の場合もございます。

※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

② 【UPDATE】と【old_UPDATE】に☑を入れて「削除」を選択します。



「削除」の項目がない場合はマウス等の右クリックから「削除」を選択してください。

【UPDATE】と【old_UPDATE】に☑を入れて削除。



デスクトップ > > 38-000488の検索

削除

並べ替え 表示

<input type="checkbox"/>	名前	更新日時	種類	サイズ
<input type="checkbox"/>	📁 suzuki_mc	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 suzuki	2025/10/10 19:28	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 Support	2025/10/10 16:59	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 subaru	2025/10/10 19:38	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 Reports	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 mazda	2025/10/10 19:30	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 maserati	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 fiat	2025/10/10 17:59	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 DiagPrintout	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 audi	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📄 pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	📄 UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	📄 old_UPDATE	2025/10/10 18:15	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/>	📄 new_UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/>	📄 ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB

※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

③残った【new_UPDATE】に☑を入れて「名前の変更」を選択します。



デスクトップ >

名前の変更

並べ替え 表示

<input type="checkbox"/>	名前	更新日時	種類	サイズ
<input type="checkbox"/>	📁 suzuki_mc	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 suzuki	2025/10/10 19:28	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 Support	2025/10/10 16:59	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 subaru	2025/10/10 19:38	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 Reports	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 mazda	2025/10/10 19:30	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 maserati	2025/10/10 19:29	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 fiat	2025/10/10 17:59	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 DiagPrintout	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📁 audi	2025/10/10 17:49	ファイル フォルダ	
<input type="checkbox"/>	📄 pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	📄 new_UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/>	📄 ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB
<input type="checkbox"/>	📄 uni2sjis.dat	2025/10/10 16:58	DAT ファイル	128 KB


「名前の変更」の項目がない場合は
マウス等の右クリックから
「名前の変更」を選択してください。

【new_UPDATE】に
☑を入れて名前の変更。



※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

- ④ キーボード等を利用して【new_UPDATE】の new_だけを削除して、名前を【UPDATE】に変更してください。
※お使いの機種によってはアプリケーションの名前が違う場合【機種名】もございますが、同様にnew_だけを削除してください。



The screenshot shows a file manager interface with a list of files. A red hand icon is pointing to the file named 'UPDATE'. Below the file list is a virtual keyboard.

File Name	Modified Date	File Type	Size
pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB
uni2sjis.dat	2025/10/10 16:58	DAT ファイル	128 KB

4 個の項目 1 個の項目を選択 2.52 MB

3

1 q 2 w 3 e 4 r 5 t 6 y 7 u 8 i 9 o 0 p


a s d f g h j k l _ ←





↑ z x c v b n m 「 」 ! ? ↑

&123 Ctrl ㊦ あ < >

※ 「SDカードに書き込みできません。」の対処法のご案内

⑤名前を【UPDATE】変えたらアプリケーションを立ち上げてください



<input type="checkbox"/>  pass	2025/10/10 16:53	構成設定	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/>  UPDATE	2025/10/10 18:16	アプリケーション	2,590 KB
<input type="checkbox"/>  ver.dat	2025/10/10 18:16	DAT ファイル	219 KB
<input type="checkbox"/>  uni2sjis.dat	2025/10/10 16:58	DAT ファイル	128 KB

⑥アップデートチェックを押下し、ステータスバーが動き始めアップデートが始まることを確認してください。

